



# 電磁原理

在選擇電磁學的部分,有以下兩種選擇:

- 1) 由電流產生的磁場
- 2) 磁場的作用力

# 由電流產生的磁場

### 步驟

- 1. 選擇此選項後,設備的相機將會打開。
- 2. 把相機放於相關目標圖像上,電線和電源的裝置將於屏幕上顯示 [圖1]。
- 3. 按「開始」執行裝置(圖2)。
- 4. 更改電流大小和半徑來調整磁場強度。
- 5. 按"改變電流方向",更改電源的正負極及電流方向。
- 6. 載流導體的磁場可透過觀察圓形箭頭得知。




圖1電流裝置初始圖像








圖 2 按"開始"後的電流磁場模組。

#### 理論

磁場強度大小符合安培定律(公式1),穿過載有電流閉環上的總磁場強度可表達為

$$\oint B \, dl \rightarrow = \mu \times I \tag{1}$$

B 指磁場強度,dl 指無窮小的導線長度,I 指閉合迴路的電流, $\mu$  指介磁常數

根據安培定律,由直線電流所引發的磁場強度可表達為

$$B = \frac{\mu I}{2\pi r} \tag{2}$$

其中B = 直線電流周圍的磁場;I = 通過導線的電流;r = 要測量磁場的半徑。

在此模塊中,磁場可根據以上公式計算。使用者通過改變 I 和 r 來調較載流導體周圍的磁場。此外,當電源的正負極改變,箭頭的方向(定義電流方向)也會改變,環形箭頭〔按安培的右手定則〕在載流導體周圍顯示了磁場方向。





# 磁場的作用力

## 步驟

- 1. 選擇此選項後,設備的相機將會打開。
- 2. 把相機放於相關目標圖像上。
- 3. 電桿,馬蹄形磁鐵和電流源的裝置將於屏幕上顯示[圖3]。
- 4. 按「旋轉磁體」來旋轉磁體以改變磁場方向。
- 5. 磁場方向由北向南用箭頭表示。
- 6. 按「改變電流方向」更改電流方向。
- 7. 按「開始」執行裝置。
- 8. 載流桿將朝著磁體移動或遠離磁體,取決於磁體的方向和電流。




圖3磁場作用力





### 理論

載流導體在其周圍產生磁場,如:當磁石放在其磁場中時,其行為類似於磁場對磁石施加力;同時,磁石也在載流導體上施加相等且相反的力,可使用弗林明的左手定則來確定磁力的方向。

磁場 B,力 F 和電流 I 的方向相互垂直。載流導線通過電流與磁石的磁力線相反的方向產生排斥力時,載流導線遠離磁石移動。同時,當載流導線通過電流和磁石的磁力線的方向相同而產生的吸引力,載流導線向磁石移動。